PodeÅ¡avanje za mail

Uputstvo za podešavanje Outlook Express-a za proveru mail-a.

Ovde moÅ¾ete pogledati detaljno uputstvo..... kliknite na "detaljnije"
Uputstvo za podešavanje korak po korak za Outlook Express.

Ova opcija se ukljucuje i menija:
1. TOOLS/ACCOUNTS/MAIL/
2. Odaberite mail account koji koristite i kliknite na 'properties'
3. zatim odaberite 'SERVERS' i u odeljku 'Outgoing Mail Server' imate da obelezite gore navedenuopciju
4. Kliknite OK

Da bi ste mogli da primate e-mail potrebno je da imate aktivnu internet konekciju i pravilno podešen Outlook Express. Za podešavanje Outlook Expressa pratite sledeÄ‡e korake:
- U opciji Tools potrebno je odabrati opciju Accounts:

- Nakon toga, otvara se novi prozor, gde preko dugmeta Add dolazimo do opcije Mail... koja omoguÄ‡ava kreiranje novog email naloga:Nakon toga, otvara se novi prozor u kojem se korak po korak unose podešavanja za mailbox.
- Upisujete korisniÄ•ko ime, tj. ime koje Ä‡e stajati kao ime pošiljaoca u svim porukama koje budete slali preko tog naloga:
- Upisujete email adresu...
- Upisujete adrese servera za prijem (pop3.hallsys.net) i servera za slanje (smtp.hallsys.net) pošte.
- Upisujete korisniÄ•ko ime i lozinku za pristup email sanduÄ•etu.
- Pritiskom na dugme Finish završavate sa podešavanjima email naloga i moÅ¾ete poÄ•eti da ga koristite za slanje i prijem eMail-a.

21.08.2009 Postovani korisnici, zbog velikog broja spam poruka koje kruze sistemom, primorani smo dodatno da zastitimo mail server.
Da bi ste i dalje mogli da saljete mailove preko servera HALLSYS.NET morate ukljuciti opcjiu 'My server requires authentcation' u vasem programu za slanje i primanje poste (OVO NE VAÅ½I ZA PROGRAME OUTLOOK 2007 I THUNDERBID).